



POBIERANIE WYMAZU ZE ZMIANY SKÓRNEJ/RANY NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Wymaz ze zmiany skórnej / rany należy pobrać w zależności od charakteru zmiany – informacje poniżej.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowa wymazówka z podłożem transportowym Amiesa / Stuarta 2. Pobieranie materiału w zależności od charakteru zmiany: - zmiany na skórze pokryte zeschniętą wydzieliną – odkazić powierzchnię zmiany, usunąć jałowym skalpelem lub pęsetą wydzielinę, materiał pobrać wymazówką z jak najgłębszych warstw. - zmiany ropne - po starannym odkażeniu powierzchni skóry otworzyć ropień, odrzucić pierwszą porcję ropy usuwając jałową wymazówką, do badania pobrać kolejną porcję ropy. - otwarte wrzody - oczyścić ujście jałowym gazikiem nasączonym jałową solą fizjologiczną, materiał pobrać wymazówką z dna owrzodzenia. - rany - materiał powinien być pobrany wymazówką z głębi rany po uprzednim oczyszczeniu solą fizjologiczną. 3. Wymaz pobrać wymazówką uprzednio zwilżoną jałową solą fizjologiczną i niezwłocznie umieścić w próbówce z podłożem transportowym. 4. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.