



POBIERANIE MOCZU NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE PRZY UŻYCIU JAŁOWEGO POJEMNIKA

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza. 2. Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć wodą z mydłem krocze i okolicę cewki moczowej, nie stosować środków bakteriobójczych. 3. Osuszyć papierowym, jednorazowym ręcznikiem/ chusteczką.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowy pojemnik 2. Sprawdzić czy pojemnik nie jest naruszony, czy nie był wcześniej odkręcany. Pojemnik, co do którego nie mamy pewności czy jest jałowy, nie powinien być użyty do badania. 3. Odkręcić jałowy pojemnik nie dotykając wnętrza palcami. 4. Pierwszą partię moczu oddać do toalety, a następnie pobrać mocz ze środkowego strumienia w ilości ok. 5-10 ml. 5. Pojemnik szczelnie zakręcić. 3. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C) . Gdyby czas przechowywania uległ wydłużeniu (do max. 4 godzin), mocz należy wstawić do lodówki (2-8°C) i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 2 godzin od chwili pobrania.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.