



POBIERANIE MOCZU NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE PRZY UŻYCIU PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Próbkę moczu należy pobrać rano podczas pierwszego opróżniania pęcherza. 2. Bezpośrednio przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć wodą z mydłem krocze i okolicę cewki moczowej, nie stosować środków bakteriobójczych. 3. Osuszyć papierowym, jednorazowym ręcznikiem / chusteczką.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowy pojemnik transportowy typu Uricult / Uromedium 2. Sprawdzić datę ważności opisaną na pojemniku. Pojemniki przeterminowane oraz te, w których kolorowe podłoże oddzieliło się od plastikowej łopatki nie mogą być użyte do badania. 3. Odkręcić zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka i odłożyć w czyste miejsce (np. postawić pionowo na zakrętce), nie dotykać podłoża palcami. 4. Pierwszą partię moczu oddać do toalety, a następnie pobrać mocz ze środkowego strumienia do pojemnika Uricult / Uromedium w ilości minimum połowy pojemnika. 5. Włożyć zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka do pojemnika i szczelnie zakręcić. Przekręcając pojemnikiem zwilżyć całe podłoże (po dwóch stronach). Po min. 10 sekundach odkręcić zakrętkę, wylać cały mocz. Do pustego pojemnika włożyć zakrętkę z podłożem w kształcie lizaka. Zakręcić szczelnie. 6. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.